

Rooftop Antenna 説明書

Dozy Audio / 版 0.14.0 / macOS 11 以降 (Apple シリコン・Intel) / VST3・Audio Unit・単体アプリ

概要

ローファイなラジオ風のシンセです。音色は7種類、プリセットは35個あります。開いた時は Basic (環境音・テープループ・WARP は切) から始まります。テープループと WARP (テープの揺れ) が付いています。

画面の絵は演奏に合わせて動きます。止めることもできます。

インストール

1. **Rooftop Antenna 0.14.0.pkg** を開いて、案内に従います。
2. DAW を再起動します (またはプラグインを再スキャンします)。
3. **Dozy Audio** → **Rooftop Antenna** を選びます。
 - Logic Pro : ソフトウェア音源トラック → AU 音源 → Dozy Audio → Rooftop Antenna

種類	入る場所
VST3	/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
Audio Unit	/Library/Audio/Plug-Ins/Components/
単体アプリ	/Applications/
画像データ	/Library/Application Support/Dozy Audio/Rooftop Antenna/

画面



上の段

名前	はたらき
プリセット	35個から選びます（先頭の Basic が、開いた時の基本の状態です）。選んだ後につまみを動かすと「(edited)」と出ます。下の方に、自分で保存したプリセット（USER）と、保存・削除の操作があります
TAPE LOOP	テープリープの入/切
CLEAR	テープリープを消します
LEN	テープリープの長さ（2～16秒）
FREE ▼	テープリープの長さを DAW のテンポに合わせます（1/2 BAR・1 BAR・2 BARS・4 BARS）。FREE の時は LEN を使います。単体アプリでは 120BPM・4/4 として扱います
WEAR	テープリープの劣化の速さ
LEVEL	出力の音量
AMB	環境音の音量

右上：選局

名前	はたらき
STATION	選局ダイヤル。局は4つです（FAR / ROOFTOP / TRANSISTOR / THIN）。局に合うと音がはっきりし、緑のランプが閉じます

つまみ

つまみ	はたらき
FEEL	タッチの硬さ（やわらかい～乾いた）。強弱の効き方も変わります
PAPER	紙を叩いたような短い音を足します
GHOST	遠くの局の音を混ぜます
TAIL	余韻の長さ
STRIKE	弾いた瞬間の立ち上がり
WARMTH	歪みと、高音の丸さ
BAND	音の帯域の広さ
FUTURE	高い倍音を持ち上げます
DRIFT	音程の小さな揺れ
STATIC	雑音
FADE	ときどき音が弱まります
ECHO	短い反響
TUNE	周波数のずれ。右いっぱいまで正しい帯域に戻ります
TAPE	全体の揺れ（テープの速さの揺れ）
BLEED	隣の局が混ざったような音を足します
WARP	テープがときどき引っかかり、音程が下がって戻ります。0% で切

つまみは上下にドラッグして回します。目盛りのクリックやマウスホイールも使えます。ダブルクリックで初期値に戻ります。

スイッチ

スイッチ	はたらき
RADIO	RX：ラジオを通した音 / DRY：そのままの音
ON AIR	OFF にすると、こもった小さな音になります
AMBIENCE	環境音（風など）の入/切。入っている間は鳴り続けます

音色（VOICE）

SYNTH / PAPER & CLOTH / STREET / TELEGRAPH / TUNING / TUBE / RELAY の7種類です。どのつまみも、どの音色にも効きます。

下の段

名前	はたらき
鍵盤	クリックで弾けます。PC キーボードの Z～M で弾け、Q・W でオクターブが変わり、Esc で全部止まります
MOTION	絵の動き：FULL / LOW / OFF（OFF がいちばん軽い）
PLAY PHRASE	お試しのフレーズを鳴らします（単体アプリ）
ALL NOTES OFF	音・環境音・テーブループを止めます
INFO	説明の表示/非表示
HIDE UI	パネルを隠します
SIZE	窓の大きさ（65～150%）

テーブループ

1. **TAPE LOOP** を入れます（ランプが点き、LOOPING と表示されます）。
 2. 弾いた音が録音され、**LEN** の秒数ごとに繰り返されます。
 3. 繰り返すたびに少しずつこもって小さくなります。速さは **WEAR** で変えます。
 4. **CLEAR** で消せます。
- 回している途中で LEN を動かすと、音程がうねります。
 - ALL NOTES OFF と DAW の停止でも消えます。

自分のプリセットを保存する

1. プリセット欄を開いて「Save current sound as preset...」を選びます。
 2. 名前を入れて Save を押します。
 3. 保存したものは、プリセット欄の「User」の下に並びます。
- 読み込んでも、出力の音量（LEVEL）は変わりません。
 - 消す時は、そのプリセットを選んでから「Delete this user preset」を選びます。
 - 保存先は `~/Library/Application Support/Rooftop Antenna/Presets/` です。ほかの Mac へ持って行けます。

MIDI での表現

操作	はたらき
ベロシティ（強さ）	強く弾くと大きく明るくなります。効き方は FEEL で変わります
モジュレーションホイール	WARP を足します（つまみの値から上へ）
アフタータッチ	WARP を足します
ピッチベンド	音程を ± 2 半音動かします
サステインペダル	音を伸ばします

保存とオートメーション

- すべての操作は DAW でオートメーションでき、プロジェクトに保存されます。
- 前の版で保存したプロジェクトも開けます。

動作の軽さ

- 音の処理は CPU 1コアの約 1～7% です。
- 画面を開いている間は、絵を描く分 CPU を多く使います。軽くしたい時は MOTION を OFF にしてください。
- 画面を閉じると、絵の処理は止まります。

困った時は

症状	対処
プラグインが出てこない	DAW で再スキャンする。Logic は再起動する。それでも出ない時は macOS にログインし直す
画面がつまみだけになる	画像データがありません。インストーラをもう一度実行してください
窓が大きすぎる	SIZE で 75% か 65% を選ぶ
弾いていないのに音がする	環境音です。AMBIENCE を切るか、AMB を下げる
ループが止まらない	CLEAR を押すか、TAPE LOOP を切る

アンインストール

次をゴミ箱に入れます。

- `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Rooftop Antenna.vst3`
- `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Rooftop Antenna.component`
- `/Applications/Rooftop Antenna.app`
- `/Library/Application Support/Dozy Audio/Rooftop Antenna`

設定は `~/Library/Application Support/Rooftop Antenna` にあります（消してもかまいません）。

お問い合わせ

Dozy Audio — moonwork740@gmail.com